



Pépinière Auclair & Frères (1991) Inc.
Exemple de 'PLANTATION d'un cèdre à haie – RACINES NUES

Généralités :

- L'installation d'une haie de cèdres ne devrait pas être effectuée en même temps que la pose de la tourbe – trop d'arrosage. Attendre quelques semaines avant de procéder.
- Lors du transport des cèdres, couvrir les racines afin de ne pas les assécher. Humidifier, si possible, avant de quitter.
- Tenir à l'ombre et maintenir l'humidité arrosant branches et racines. Planter la même journée.

Plantation :

1. **CREUSER** le sol, 18 pouces de large x 16 pouces de haut.
Si **glaiseux**, **creuser** plus profond, déposer **4 pouces de pierre concassée** avant de planter.
2. Mettre de la terre de plantation dans le trou afin de planter les cèdres au même niveau qu'ils étaient auparavant. Mouiller le fond du trou.
3. **Epandre** 1 tasse os fossilisé + Mycorhises, puis **déposer le plant** dans le fond du trou. Remplir la moitié du trou avec le **Mélange de plantation*** et **ajouter l'eau**. Remplir avec le reste du mélange de plantation et arroser abondamment. Le lendemain, arroser de nouveau et ajouter 1/5 de la dose de transplanteur (si ajout de mycorhises), tasser légèrement. Si très venteux, ajouter 1 tuteur aux 12 pieds et à l'intérieur des cèdres passer un fil de fer qui les retiendra.
4. **Arroser** à chaque 3 jours, 60 minutes, avec un boyau perforé, pendant les premiers 15 jours. Par la suite, l'arrosage s'ajuste selon la température.
5. Arroser à nouveau avec le **transplanteur 1 fois semaine, durant 8 semaines**.
5. L'utilisation de l'engrais BEAU-CEDRE et la taille peuvent être effectués seulement après la 2^{ème} année de plantation.

***Mélange de plantation : 1/3 terre à jardin + 1/3 fumier + 1/3 Peat Moss :**
Mélangez le tout



