



Pépinière Auclair & Frères (1991) Inc.
Exemple de 'PLANTATION d'un conifère ou arbre, en MOTTE'

Généralités :

- Lors du **transport**, **couvrir** la motte afin de ne pas assécher les radicelles. Humidifier, si possible, avant de quitter.
- **Poser des madriers** du sol au camion/remorque, **glisser** la motte sur les madriers en la **roulant** sans tirer sur le tronc. Eviter de se servir du tronc comme levier.

Plantation :

- * **Mesurer** la **hauteur** de la motte, du collet de l'arbre au bout du panier de broche. **Mesurer** aussi la **largeur**.
- * **Creuser** le sol, 3 pouces de moins que la hauteur de la motte, mais 20 pouces plus large que la motte.
Si le sol est glaiseux, remplissez le trou d'eau. Si après 3 heures l'eau n'est pas encore évacuée, alors faites un bassin de rétention (voir verso).
- * **Déposer** délicatement la motte sur le sol existant, non remanié, dans le fond du trou
- * **Ajouter** le ***MELANGE DE PLANTATION***, un peu de terre d'origine et 2 tasses d'os fossilisés, autour de la motte, et remplir aux $\frac{3}{4}$.
- * **Collet** : **détacher** la broche au niveau du collet et la corde, **dénouer** un peu de jute, et couper la moitié supérieure (broche et jute) **sans briser ni déstabiliser la motte**. **Recouvrir** du mélange de plantation restant.
- * **Tuteurer** l'arbre de 2 côtés et haubaner les conifères sur 3 côtés, à égale distance.
- * Ajouter du **paillis** (2 pouces) en **laissant une cuvette** de 4 à 6 pouces **autour du tronc**. Le **paillis** aidera à garder l'humidité et empêchera les mauvaises herbes de pousser.
- * Faire **une cuvette de rétention d'eau**, sans paillis, en formant un bourrelet de **4 à 6 pouces autour du tronc**. Cette section cuvette, **sans paillis**, permettra au tronc de respirer sans être étouffé.
- * Arroser avec un **transplanteur** 1 fois semaine, durant 2 semaines.

**Mélange de plantation : 1 Peat Moss 1 pied cube + 5 terre à jardin + 2 fumier de mouton
+ 2 terre (mélange 3 dans 1)**

